

Vanamoodne voodipesu

Voodipesu õmblemine on vajaduse puudumise tõttu peaaegu unustatud töö, kuid ikka leidub neid, kes tahavad enda heegeldatud pitsidega voodipesu.


Sirgete õmblustega tekikoti ja padjapüüri tegemine on jõukohane töö ka algajale õmblejale.

Materjal ja juurdelõikus

200 x 200cm tekikoti ja kahe 50 x 60cm padjapüüri õmblemiseks läheb vaja:

- 3 puuvillast voodilina mõõtudega 200 x 150 cm või 6 meetrit valget puuvillast riiet laiusega 1,5 meetrit. Kuue-meetrine tükk jagage kolmeks – kahest osast saab tekikoti põhitükk, kolmandal osal tuleb ära lõigata koenderv vähemalt 2 cm laiuselt, seda läheb vaja kandiks. Kolmandast osast lõigake kaks padjapüüri 50 x 150 cm ja tekikotile sirged vahetükid 50 x 100 cm ning neli kolmnurkset tükki küljepikkusega 50 cm (joonis 1).

- Pildil oleva voodipesu pitsid on valmistatud fileeheeltehnika (joonis 2), mille õpetuse leiata Targu Talitast nr 11 (17. märts 2011). Fileeheeltehnika pitside asemel võib kasutada ka sirgeid poepitse, mille otsa lõikeservad peavad jääma nii tekikotil kui ka padjapüüridel õmbluste vahele. Sirget pitsi läheb vaja kuus 50 cm pikkust juppi.



Joonis 1

Pitside kinnitamine


- Esimese tööna tuleb kinnitada pitsid soovitud kohtadele, pildil oleval voodipesul on need nurkades. Padjapüüril on pitsi asukoht 70 cm kaugusel 50cm küljest ja 9 cm kaugusel pikemast küljest, tekikotil on pits paigutatud kolmnurkse detaili keskele. Pitse võib paigutada ka teisiti, see oleneb ka pitsi kujust.

- Kui pitsidele on sobiv koht valitud ja pitsid nõopnõeltega kohale kinnitatud, peate nad kõigepealt külge traageldama ja seejärel õmblusmasinaga tihedate siksakpistetega kinni õmblema.

- Kui pits on siksakõmblusega kinnitatud ja niidiotsad sõlmitud, lõigake pitsi tagant kangas ettevaatlikult ära, hoidudes pitsi sisse lõikamast (pilt 1).

Padjapüüri õmblemine

- Selleks on vaja esmalt kaks korda tagasi pöörata 50 cm pikkuste külgede otsad: kõigepealt 0,5 cm, seejärel 1 cm ja sirge õmblusega kinnitada.



Joonis 2

- Seejärel pange padjapüür kokku täpselt nii, nagu ta valmis kujul välja hakkab nägema, parem pool väljapoole. Esialgu mõõtke 60 cm pikkune osa, seejärel veel 60 cm pikkuselt pitsiga osa ja siis 22 cm või vähem, mis on veel 1,5 meetrist järele jäänud.

- Järgmisena õmmelge 0,3–0,5cm õmblusvaruga padjapüüri küljed kokku.

- Seejärel pöörake padjapüüri pahem pool väljapoole ja õmmelge küljed 0,7cm õmblusvaruga veel kord üle, nii saate puhta õmbluse, mida pole vaja enam äärestada, ja padjapüür on valmis.


Tekikoti õmblemine

- Selleks palistage kõigepealt kolmnurksete detailide digonaalis lõigatud osad kandiga.

- Seejärel kinnitage kolmnurksed detailid ülemise ja alumise sirge 50 x 100cm detaili külge. Esmalt sirge õmblusega, siis äärestage siksakõmblusega ja viimasena õmmelge pealtpoolt sirge õmblusega veel läbi (pilt 2).

- Tekikoti alumise poole õmblemiseks ühendage kahe lina küljed sirge õmblusega.

- Siis kinnitage nõopnõeltega kolmnurksete detailidega tüki alumise osa külge ja ühendage samuti esmalt sirge õmblusega, siis äärestage siksakõmblusega ja viimasena õmmelge pealtpoolt sirge õmblusega veel läbi (joonis 3).



Pilt 1