



Foto 5. Lõigake voodriks kirjust sitsriidest kaks sama suurt tükki. Riiete ja voodri kokkupanek on vardakoti õmblemise juures kõige tähtsam osa. Pange lappidest õmmeldud (pealmistel tükidel) paremad pooled vastamisi ja voodririidel samuti paremad pooled vastamisi. Nüüd tõstke voodririided lappidest õmmeldud detailide peale. Traageldage koti neli detaili kolmest küljest kokku. Õmmelge masinaga need kolm külge kinni ning võtke traagelnii-did välja.



Foto 6. Keerake koti voodririided sisse ja pealmised riided välja.



Foto 7. Vardakoti suuriideks võtke lappidega sobiv kirju sitsriie. Suuriide laiuse saate, kui mõõdate ära koti laiuse ja lisate 3–4 cm õmblusvarudeks. Suuriide kõrguseks arvestage 16–18 cm. Selliseid tükke lõigake kaks. Asetage suuriide tükid paremad pooled vastamisi. Õmmelge ülemisest servast 3 cm kinni, seejärel jätke 2 cm õmblemata, siis õmmelge 6 cm kokku, jätke 2 cm õmblemata ning lõpuks õmmelge ka viimased 3 cm kokku. Sarnaselt toimige ka teise küljega. Õmblemata kohtadest saavad kanaliaugud, mille kaudu hiljem paelad sisse aetakse, kokku neli kanaliauku. Triikige õmblused lahku ning õmmelge paela kanaliaugud paremalt poolt neljast küljest masinaga läbi, nii jääb see koht tugevam.



Foto 8. Asetage suuriide parem pool vastu koti paremat poolt nii, et servad on kohakuti ning kanali augud jäävad külgedele. Suuriide õmblemist alustage vardakoti ühelt küljelt. Esmalt traageldage ja seejärel õmmelge suuriie masinaga koti külge. Keerake suuriie üles ning triikige õmblus üle.




Foto 9. Nüüd pöörake pool suuriidest sissepoole, jälgides, et paela kanaliaugud on kohakuti. Pöörake teine serv umbes 1 cm ulatuses tagasi. Traageldage suuriie seestpoolt koti külge – nii saate jälgida, et õmblusvaru igalt poolt ühtlaselt sisse keerate. Seejärel õmmelge eelmise õmbluse pealt väljastpoolt umbes 1 mm kaugusel servast kinni. Nüüd õmmelge masinaga veel kord eelmisest õmblusest 0,5 cm kauguselt läbi. Samuti võib suuriide ülemise otsa servast läbi õmmelda.



Foto 10. Õmmelge kanal, kuhu saab paela sisse ajada. Selleks tehke sirge õmblus ühest kanaliaugust teiseni, ülemisest otsast teise kanaliaugu ülemise otsani ning ühe kanaliaugu alumisest otsast teise alumise otsani. Paelakanali õmbluskohad on fotol märgitud valge kriidiga. Punuge meelepärane pael ning ajage see kanalisse. Paela punumisel arvestage koti kahekordne ümbermõõt ja veel umbes 20 cm. Paela ajage kanalisse kaks tiiru, nii jookseb kotisuu mõlemalt poolt tõmmates paremini kokku.